MINIROCK

Посмотреть другие выкройки >>>

MATERIAL
Fester Baumwollstoff mit Elasthan in Koralle, 80 cm (bei 140 cm Breite) | Leder in Altrosé, circa 2 mm dick, 30 × 45 cm | Bügelvlies, Stärke H200, 100 cm (bei 90 cm Breite) | nahtverdeckter Reißverschluss, 25 cm lang | Ledernähnadel | Stoffklammern | farblich passendes Nähgarn

DAS WICHTIGSTE VORAB
Die schlichte Rockform wird durch die Ledereinsätze aufgepeppt!

FERTIGE GRÖSSE: 34–44

VORBEREITUNG: Schneiden Sie die einzelnen Teile und das Bügelvlies wie im Schnittmuster angegeben zu, und übernehmen Sie alle Markierungen (Vorlage unter www.gu.de/diy/59229). Versäubern Sie die langen Seiten und Säume vom Vorderteil, von den Rückteilen und den Seitenteilen aus Stoff. Bekleben Sie die linke Seite von einem der beiden Bund-Schnittteile mit dem Bügelvlies, um den Rockbund zu verstärken. Das beklebte Schnittteil ist der »Außenbund«, das unbeklebte der »Innenbund«. Wenn nicht anders angegeben, nähen Sie stets mit Geradstich, Stichlänge 2,5 und 1 cm Nahtzugabe.

01 Schließen Sie die Abnäher im Vorderteil und in den Rückteilen. Machen Sie einen Knoten, und lassen Sie den Faden circa 2 cm lang herabhängen. Anschließend bügeln Sie die Abnäher zur Seite.



02 Legen Sie jeweils ein Stoffseitenteil mit der rechten Seite auf die linke Seite des Lederseitenteils. Stecken Sie die langen Seiten mit Stoffklammern zusammen, und steppen Sie mit 5 mm Abstand zur Kante (Ledernähnadel verwenden!). Beim Nähen sollte die Lederseite unten liegen, damit es besser transportiert wird.

03 Als Nächstes legen Sie die Lederseitenteile jeweils rechts auf rechts auf das Vorderteil, sodass die Außenkanten bündig liegen und fixieren die Lagen mit Stoffklammern. Dann steppen Sie mit 1 cm Nahtzugabe, dabei bitte das Verriegeln nicht vergessen. Bügeln Sie die Nahtzugabe auseinander.

04 Nun nähen Sie die Rückteile an das Vorderteil. Klappen Sie dazu die Seitenteile nach außen, dann die beiden Rückteile jeweils an den langen Seiten rechts auf rechts auf die Seitenteile legen. Beachten Sie beim Festklammern, dass die Markierungen aufeinanderliegen. Die beiden Seiten jeweils zusammennähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die rückwärtige Naht bleibt noch offen.

05 Anschließend stecken Sie den Außenbund (mit Bügelvlies), beginnend an einer Kante der Rückseite, rechts auf rechts an den Rock. Achten Sie auch hierbei darauf, dass die Markierungen übereinanderliegen. Einmal rundherum steppen und die Nahtzugabe Richtung Bund bügeln. Klappen Sie den Außenbund nach oben.

06 Beim Innenbund (ohne Bügelvlies) schlagen Sie an der unteren Kante 1 cm nach innen um und bügeln dann den Saum. Die andere lange Kante des Innenbunds stecken Sie rechts auf rechts an die noch offene lange Kante am Außenbund (Schnittteil mit Vlies, bereits am Rock befestigt). Beide Bundteile mit 1 cm Abstand zur Kante feststeppen, dann die Nahtzugabe in Richtung Innenbund bügeln. Wechseln Sie für den nächsten Step zum Reißverschluss-Nähfuß.

07 Platzieren Sie den Reißverschluss an einer Kante der hinteren Mitte und hier auf der rechten Seite. Der Anfangsstopper liegt 1 mm unter der oberen Bundnaht, die Zähne des Reißverschlusses zeigen nach oben. Das oben überstehende Stück wird später in den Bund eingenäht. Den Reißverschluss feststecken, dann öffnen. Klappen Sie die Zähne des Reißverschlusses leicht nach außen, und steppen Sie 2 mm neben den Zähnen entlang. Die andere Seite des Reißverschlusses nähen Sie an die noch offene hintere Rockseite an.

08 Die restliche Strecke der hinteren Mitte rechts auf rechts mit 1 cm Abstand zur Kante schließen. Die kurzen Seiten des Innenbundes rechts auf rechts über die entsprechenden Reißverschlussseiten des Außenbundes klappen, dann feststecken. Achten Sie darauf, die in Step 7 umgeklappte Kante mit einzunähen. Nun mit 2 mm Abstand zu den Zähnchen entlang des Reißverschlusses steppen. Die oberste Ecke der Nahtzugabe abschneiden und den Bund wenden.



09 Wenden Sie den Rock auf links. Legen Sie den Innenbund über die Bundnaht, mit der Außenbund und Oberkante des Rockes zusammengenäht sind. Dabei umfasst der Bund nun die untere Bundnaht, der umgeklappte Saum liegt innen. Stecken Sie rundherum ab.

10 Der eben gesteckte Bund wird nun fixiert. Entweder steppen Sie dazu von außen im Nahtschatten oder Sie nähen den Bund von innen mit einem Blindstich per Hand fest. Wenn Sie steppen, dann nicht zu schnell nähen, damit Sie im Nahtschatten bleiben. Doch Vorsicht: Die Stecknadeln liegen unten! Darum beim Nähen darauf achten, dass Sie diese rechtzeitig herausziehen.

11 Für den Saum bügeln Sie die Rockkante um 2 cm nach innen um. Stecken Sie den Saum akkurat ab – auf Höhe des Leders mit Stoffklammern, beim Stoff mit Stecknadeln. Ist alles fixiert, steppen Sie von links einmal knappkantig rundherum.